




お知らせ三昧(メンテ者用)

簡易マニュアル



上落合製作所

目次


1. ログイン・ログアウト方法	3
2. ダッシュボード	4
3. リモートの操作方法	5
3-1. 各種項目	5
3-2. コマンドの種類	6
3-3. スクリーンショットの表示方法	6
3-4. リモートからアプリの再起動する方法	7
3-5. リモートからデバイスの再起動する方法	7
4. お問い合わせ	8

1. ログイン・ログアウト方法

1-1. ログイン方法

「<https://cloud.oshirase.jp/cloud>」にアクセスしてログインをします。


下記の図のページが表示されますので、ログイン情報を入力してログインをして下さい。



▲ログイン画面 1-1

1-2. ログアウト方法

ログイン中は、下記の図のように画面右側のメニューバーにログアウトが表示されます。こちらを押すことでログアウトができます。



▲ダッシュボード 画面 1-2

2. ダッシュボード

2-1. 各部名称

基本の各項目は下記の図の通りです。



▲ダッシュボード 画面 2-1

① 表示フィルターの設定（お知らせ三昧 Devices）

登録してあるデバイスをグループごとに表示を絞ることができます。

② リモート管理画面（Remote Admin）

各デバイスの設定画面を表示します。リモート操作する場合はこちらから各種設定ができます。詳しくは、p.5をご覧ください。

③ デバイスを新規追加（Add Devices）

デバイスの新規追加はこちらからできます。

3. リモート操作方法

3-1. 各種項目

各項目は下記の通りです。

The screenshot shows the 'Remote Admin for Demo0' interface. It is divided into three main sections, each with a circled number:

- 1 Send Command to Device:** Includes a 'Select Admin Command' dropdown and a 'Go!' button.
- 2 App Info:** A table listing application details:

お知らせ Device ID	411dc91-ccf300af
App package	jp.oshirase.signage
App version	1.0b
PLUS licensed	yes (App ID: 1980)
Start URL	https://develop-signage.oshirase-0000.com
Current page	https://develop-signage.oshirase-0000.com/split/informa...
Maintenance mode	off
Kiosk mode	on
Motion detection	off
Acoustic detection	off
Movement detection	off
Device admin	on
Device owner	off
Root available/enabled	yes/yes
Last app start	2021/01/05 午前5:00:26 Logout
Active fragment	main
App RAM (free/total)	168090/196608 KB
Cloud status	OK 1:20000:8000 at 2021-01-05 14:17:48
- 3 Device Info:** A table listing device hardware and system details:

Device Name	rk3288
Hostname	192.168.2.28
IP4 address	192.168.2.28
IP6 address	FE80::96E0:D6FF:FEEF:F519
Mac address	94:E0:D6:EF:F5:18
Wifi SSID	
Battery level	100.0% (plugged)
Screen brightness	-1
Screen status	on
Screen size	1080x1920 px
Keypad locked	off
Wakelock full/partial/up	on/off/off
Foreground app	jp.oshirase.signage
RAM (free/total)	1078/2010 MB
Internal storage (free/total)	11554/12045 MB
Android version	6.0.1 (SDK 23)
KNOX version/licensed	no/no
Webview provider	com.google.android.webview
Webview version	74.0.3729.92
Webview UA	Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; ZC-328 Build/MXC89K;...
Device model	ZC-328 (rockchip)
Serial	a42ff50d51dcac9a
Android ID	32ea87c7a49d122e

On the right side of the screenshot, there is a lightbulb icon and the vertical text 'お知らせ三昧'.

▲リモート設定画面 3-1

① コマンド送信

リモートでデバイスの各操作が行えます。詳しくはp.6をご確認ください。

② アプリ情報

アプリ情報を確認できます。

③ デバイス情報

デバイス情報を確認できます。

3. リモート操作方法

3-2. コマンドの種類

基本のご使用になる各項目は下記の通りです。

- Show Screenshot
現在表示されている画面をスクリーンショットで確認できます。
- restart お知らせ app
アプリの再起動
- reboot device
デバイスの再起動

3-3. スクリーンショットの表示方法

「Send Command to Device」から「Show Screenshot」を選択して、「Go!」ボタンを押して下さい。

「しばらくお待ちください。」と表示されますので、表示されるまでお待ち下さい。

※30秒経っても表示されない場合は、メニューバーから「Close device」を押して、一度接続を切断してから再度やり直して下さい。

表示されればスクリーンショットの表示の完了です。



▲スクリーンショットの表示例 3-3



更新後のスクリーンショットを確認したい場合は、メニューバーから「Close device」を押して、一度接続を切断してから再度やり直して下さい。

3. リモート操作方法

3-4. リモートからアプリの再起動する方法

「Send Command to Device」から「restart お知らせ app」を選択して、「Go!」ボタンを押して下さい。

「App restarted」と表示されれば正常に再起動が完了です。



※処理に時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。
約1分経っても表示が変わらない場合は、再度やり直して下さい。

3-5. リモートからデバイスの再起動する方法

「Send Command to Device」から「reboot device」を選択して、「Go!」ボタンを押して下さい。

「App restarted」と表示されれば正常に再起動が完了です。



※処理に時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。
約1分経っても表示が変わらない場合は、再度やり直して下さい。

4. お問い合わせ先

お問い合わせ等は下記をご利用ください。

ホームページ：<https://oshirase.jp/>

電話番号：048-871-8980（上落合製作所）